

## Systemvoraussetzungen für PATFAK LIGHT

### Programmstruktur

Die PATFAK Installation wird in einem Ordner auf einem Netzlaufwerk abgelegt. Auf den Arbeitsplätzen ist die Installation des PATFAK Clients obligatorisch.

### Arbeitsplatz im Netzwerk

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 sowie die Terminalserversysteme Windows 2008, Windows 2008R2, Windows 2012, Windows 2012R2 (Es werden von allen Systemen 32bit wie auch 64bit unterstützt.) Die Nutzung des Office-Makros des PATFAK-Dokumentenmanagers wird von Microsoft Office ab Version 2010 in den 32bit und 64bit Varianten unterstützt.

Arbeitsspeicher: min. 1 GB, empfohlen 2 GB, benötigter Speicherplatz: 300MB

Es wird eine Bildschirmauflösung von mindestens 1024x768 vorausgesetzt.

Die Installation des PATFAK Clients wird auf einem beliebigen lokalen Laufwerk abgelegt. Für die Installation des PATFAK Clients werden Administrationsrechte benötigt. Die Clientinstallation liegt als MSI-Datei vor und unterstützt eine automatische Verteilung. Bei Betriebssystem Version ab 2008R2/ Windows 7 wird empfohlen das SMB2 Protokoll systemseitig zu deaktivieren.

### Dateiserver

Betriebssystem: Microsoft Windows2003 Server oder höher

Bereitstellung eines Ordners auf einem Netzlaufwerk via mapping oder UNC-Pfad. Zur Nutzung des Programms auf einem Arbeitsplatz ist lediglich eine Verknüpfung auf die Datei pfw.exe im Ordner PRG unterhalb von PFWLI anzulegen. Alle Nutzer benötigen auf dieses Verzeichnis volle Zugriffsrechte. Benötigter Speicherplatz: 10GB. Bei Betriebssystem Version 2008R2/ Windows 7 muss das SMB2 Protokoll systemseitig deaktiviert werden.

### Technische Voraussetzung für den Einsatz von EPA-S

Von dem Arbeitsplatz müssen ausgehend folgende Ports geöffnet werden: TCP 110 (pop3) und TCP 25 (smtp)

PATFAK kommuniziert mit folgenden Adressen:

- mail.artfiles.de
- smtp.artfiles.de